

Trastuzumab - Pertuzumab sous-cutanée (PHESGO®)

CHECK-LIST : Sécurisation de l'administration de chimiothérapie en HAD

A consulter : Bonne pratique ONCOAURA [MODALITÉS D'ADMINISTRATION PAR VOIE PARENTÉRALE DES MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX D'IMMUNOTHÉRAPIE ET DE THÉRAPIES CIBLÉES](#)



Avant l'administration de la chimiothérapie

Etape	Descriptif	Réalisation
1- Vérification de l'Identité du patient	Demander au patient de décliner son identité : nom, prénom, date de naissance	<input type="checkbox"/>
2- Hygiène et EPI	Hygiène des mains Port de gant d'examen à usage unique sans vinyle et d'une blouse	<input type="checkbox"/>
3- Contrôle de la chimiothérapie	Intégrité du produit Date de péremption Modalité de conservation Concordance avec la prescription	<input type="checkbox"/>
4- Prise de constantes	Poids (<i>si perte de poids $\geq 10\%$ contacter le prescripteur</i>), TA, FC, Température	<input type="checkbox"/>
5- Prémédication	Vérifier la prise de la prémédication par le patient ou réaliser la prémédication prescrite	<input type="checkbox"/>
6- Préparation à l'administration	Une seringue, une aiguille de transfert et une aiguille d'injection sont nécessaires pour prélever la solution de Phesgo dans le flacon et l'injecter par voie sous-cutanée. Phesgo peut être injecté en utilisant des aiguilles d'injection hypodermique de calibre compris entre 25G et 27G et de longueur comprise entre 10 mm et 16 mm Désinfecter la zone d'administration	<input type="checkbox"/>

Pendant l'administration de la chimiothérapie

Etape	Descriptif	Réalisation
1- Voie d'administration	Sous cutanée : cuisse Alterner les sites d'injection Au moins 2.5 cm d'écart avec un ancien site d'injection Jamais à des endroits où la peau est rouge, avec un bleu, sensible ou dure.	<input type="checkbox"/>
2- Durée d'administration	Dose de charge : 8 minutes Dose d'entretien : 5 minutes	<input type="checkbox"/>
3- Surveillance particulière	Surveillance durant votre injection et pendant 15 minutes après la fin de celle-ci.	<input type="checkbox"/>

Après l'administration de la chimiothérapie

Etape	Descriptif	Réalisation
1- Surveillance immédiate	La surveillance doit également porter sur la mesure de la fraction d'éjection ventriculaire	<input type="checkbox"/>

	gauche (FEVG) : elle doit être mesurée avant d'initier le traitement, puis à intervalles réguliers. Selon le résultat, il peut être nécessaire de suspendre le traitement.	
2- Traçabilité de l'administration	Heure d'administration, quantité administrée	<input type="checkbox"/>
3- Surveillance durant l'intercure	Education du patient aux survenues des EI fréquents / Appel téléphonique à Jx ?	<input type="checkbox"/>
4- Elimination des déchets	Filière d'élimination des dispositifs souillés par de la chimiothérapie	<input type="checkbox"/>

Certaines étapes peuvent être réalisées par un autre professionnel de santé en fonction des organisations